


Theoretische Informatik II

Einheit 5

Theorie der Berechenbarkeit



1. Turing-Berechenbarkeit
2. Rekursive Funktionen
3. Funktionale und logische Programme
4. Elementare Berechenbarkeitstheorie
5. Unlösbare Probleme

KERNFRAGEN ZUR BERECHENBARKEIT

- **Welche Berechnungsmethoden sind denkbar?**
 - Es gibt weit mehr Modelle als nur die Standard PC Architektur
 - Lisp Maschinen, Parallelrechner, Neuronale Netze, (Quantencomputer)
 - Sind die Modelle miteinander vergleichbar?

KERNFRAGEN ZUR BERECHENBARKEIT

- **Welche Berechnungsmethoden sind denkbar?**
 - Es gibt weit mehr Modelle als nur die Standard PC Architektur
 - Lisp Maschinen, Parallelrechner, Neuronale Netze, (Quantencomputer)
 - Sind die Modelle miteinander vergleichbar?
- **Welche allgemeingültigen Zusammenhänge gibt es?**
 - Eigenschaften, die nicht vom Berechnungsmodell abhängen?
 - Beweismethoden wie Abschlußeigenschaften und Problemtransformation

KERNFRAGEN ZUR BERECHENBARKEIT

- **Welche Berechnungsmethoden sind denkbar?**
 - Es gibt weit mehr Modelle als nur die Standard PC Architektur
 - Lisp Maschinen, Parallelrechner, Neuronale Netze, (Quantencomputer)
 - Sind die Modelle miteinander vergleichbar?
- **Welche allgemeingültigen Zusammenhänge gibt es?**
 - Eigenschaften, die nicht vom Berechnungsmodell abhängen?
 - Beweismethoden wie Abschlußeigenschaften und Problemtransformation
- **Gibt es Grenzen für den Einsatz von Computern?**
 - Funktionen, die prinzipiell nicht berechenbar sind?
 - Eigenschaften, die unentscheidbar sind?
 - Sprachen, die nicht vollständig aufgezählt werden können?

KERNFRAGEN ZUR BERECHENBARKEIT

- **Welche Berechnungsmethoden sind denkbar?**

- Es gibt weit mehr Modelle als nur die Standard PC Architektur
 - Lisp Maschinen, Parallelrechner, Neuronale Netze, (Quantencomputer)
- Sind die Modelle miteinander vergleichbar?

- **Welche allgemeingültigen Zusammenhänge gibt es?**

- Eigenschaften, die nicht vom Berechnungsmodell abhängen?
- Beweismethoden wie Abschlußeigenschaften und Problemtransformation

- **Gibt es Grenzen für den Einsatz von Computern?**

- Funktionen, die prinzipiell **nicht berechenbar** sind?
- Eigenschaften, die **unentscheidbar** sind?
- Sprachen, die nicht vollständig **aufgezählt** werden können?

Mit welchen Techniken kann man dies beweisen?

ES GIBT VIELE MODELLE FÜR BERECHENBARKEIT ... SCHON LANGE VOR DEN ERSTEN COMPUTERN


- **Turingmaschine*** (Rechnen mit Papier und Bleistift)
- **Nichtdeterministische Turingmaschine*** (Parallelismus/Quantenrechner)
- **μ -rekursive Funktionen*** (Mathematisches Rechnen)
- **λ -Kalkül*** (Funktionale Sprachen, LISP)
- **Logische Repräsentierbarkeit*** (Logikprogrammierung, PROLOG)
- **Markov-Algorithmen (Typ-0 Grammatiken)** (Regelbasierte Sprachen)
- **Abakus** (Das älteste mechanische Hilfsmittel)
- **PASCAL-reduziert** (Imperative höhere Sprachen)
- **Registermaschine** (Assembler-/Maschinenprogrammierung)

Viele Formalisierungen eines intuitiven Begriffes

Theoretische Informatik II

Einheit 5.1


Turing-Berechenbarkeit



1. Rückblick: Turingmaschinen und Sprachen
2. Turing-berechenbare Funktionen
3. Berechnen vs. Akzeptieren

RÜCKBLICK: TURINGMASCHINEN

DAS EINFACHSTE IMPERATIVE COMPUTERMODELL




- **Endlicher Automat + lineares Band**

- Endliche Steuerung liest Bandsymbol unter **Lese-Schreibkopf**
- **Keine separate Eingabe**: Eingabewort steht zu Anfang auf Band

RÜCKBLICK: TURINGMASCHINEN

DAS EINFACHSTE IMPERATIVE COMPUTERMODELL



- **Endlicher Automat + lineares Band**


- Endliche Steuerung liest Bandsymbol unter **Lese-Schreibkopf**
- **Keine separate Eingabe**: Eingabewort steht zu Anfang auf Band

- **Einfacher Verarbeitungsmechanismus**

- Bandsymbol **X** wird gelesen

RÜCKBLICK: TURINGMASCHINEN

DAS EINFACHSTE IMPERATIVE COMPUTERMODELL



- **Endlicher Automat + lineares Band**


- Endliche Steuerung liest Bandsymbol unter **Lese-Schreibkopf**
- **Keine separate Eingabe**: Eingabewort steht zu Anfang auf Band

- **Einfacher Verarbeitungsmechanismus**

- Bandsymbol X wird gelesen
- Interner Zustand q wird zu q' verändert
- Neues Symbol Y wird auf das Band geschrieben

RÜCKBLICK: TURINGMASCHINEN

DAS EINFACHSTE IMPERATIVE COMPUTERMODELL




- **Endlicher Automat + lineares Band**

- Endliche Steuerung liest Bandsymbol unter **Lese-Schreibkopf**
- **Keine separate Eingabe**: Eingabewort steht zu Anfang auf Band

- **Einfacher Verarbeitungsmechanismus**

- Bandsymbol X wird gelesen
- Interner Zustand q wird zu q' verändert
- Neues Symbol Y wird auf das Band geschrieben
- **Kopf** wird in eine Richtung D (rechts oder links) bewegt

RÜCKBLICK: TURINGMASCHINEN MATHEMATISCH



Deterministische **Turingmaschine**: 7-Tupel $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$


- Q nichtleere endliche **Zustandsmenge**
- Σ endliches **Eingabealphabet**
- $\Gamma \supseteq \Sigma$ endliches **Bandalphabet**
- $\delta: Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$ (partielle) **Überföhrungsfunktion**
- $q_0 \in Q$ **Startzustand**
- $B \in \Gamma \setminus \Sigma$ **Leersymbol des Bands** (“blank”)
- $F \subseteq Q$ Menge von **akzeptierenden** (End-) **Zuständen**

NTM analog mit mengenwertigem $\delta: Q \times \Gamma \rightarrow \mathcal{P}_e(Q \times \Gamma \times \{L, R\})$

RÜCKBLICK: BESCHREIBUNG VON TURINGMASCHINEN

• Übergangsdiagramme


- Zustände durch **Knoten** dargestellt
- q_0 markiert durch *Start-Pfeil*, Endzustände durch **doppelte Kreise**
- Für $\delta(q, X) = (p, Y, D)$ hat das Diagramm eine **Kante** $q \xrightarrow{X/YD} p$
- Σ und Γ implizit durch Diagramm bestimmt, **Leersymbol** heißt B



RÜCKBLICK: BESCHREIBUNG VON TURINGMASCHINEN

• Übergangsdiagramme

- Zustände durch **Knoten** dargestellt
- q_0 markiert durch *Start-Pfeil*, Endzustände durch **doppelte Kreise**
- Für $\delta(q, X) = (p, Y, D)$ hat das Diagramm eine **Kante** $q \xrightarrow{X/YD} p$
- Σ und Γ implizit durch Diagramm bestimmt, **Leersymbol** heißt B



• Übergangstabellen


- Funktionstabelle für δ
— heißt “ δ nicht definiert”
- Pfeil \rightarrow kennzeichnet q_0
- Stern $*$ kennzeichnet F
- Σ , Γ und B implizit bestimmt

$Q \setminus \Gamma$	0	1	a	b	B
$\rightarrow q_0$	(q_1, a, R)	—	—	(q_3, b, R)	—
q_1	$(q_1, 0, R)$	(q_2, b, L)	—	(q_1, b, R)	—
q_2	$(q_2, 0, L)$	—	(q_0, a, R)	(q_2, b, L)	—
q_3	—	—	—	(q_3, b, R)	(q_4, B, R)
$* q_4$	—	—	—	—	—

RÜCKBLICK: BESCHREIBUNG VON TURINGMASCHINEN

• Übergangsdiagramme

- Zustände durch **Knoten** dargestellt
- q_0 markiert durch *Start*-Pfeil, Endzustände durch **doppelte Kreise**
- Für $\delta(q, X) = (p, Y, D)$ hat das Diagramm eine **Kante** $q \xrightarrow{X/YD} p$
- Σ und Γ implizit durch Diagramm bestimmt, **Leersymbol** heißt B



• Übergangstabellen

- Funktionstabelle für δ
— heißt “ δ nicht definiert”
- Pfeil \rightarrow kennzeichnet q_0
- Stern $*$ kennzeichnet F
- Σ , Γ und B implizit bestimmt

$Q \setminus \Gamma$	0	1	a	b	B
$\rightarrow q_0$	(q_1, a, R)	—	—	(q_3, b, R)	—
q_1	$(q_1, 0, R)$	(q_2, b, L)	—	(q_1, b, R)	—
q_2	$(q_2, 0, L)$	—	(q_0, a, R)	(q_2, b, L)	—
q_3	—	—	—	(q_3, b, R)	(q_4, B, R)
$* q_4$	—	—	—	—	—

- **Konvention:** $\delta(q, X)$ undefiniert für Endzustände $q \in F$

RÜCKBLICK: ARBEITSWEISE VON TURINGMASCHINEN

- **Konfiguration** $\hat{=}$ **Zustand** + **Bandinhalt** + **Kopfposition**

- Formal dargestellt als Tripel $\mathbf{K} = (\mathbf{u}, \mathbf{q}, \mathbf{v}) \in \Gamma^* \times Q \times \Gamma^+$

- u, v : String links/rechts vom Kopf q **Zustand**

- Nur der bereits ‘besuchte’ Teil des Bandes wird betrachtet

- **Blanks** am Anfang von u oder am Ende von v **entfallen, wo möglich**

- *Achtung: im Buch wird das Tripel als ein (!) String $uq v$ geschrieben*

RÜCKBLICK: ARBEITSWEISE VON TURINGMASCHINEN

- **Konfiguration** $\hat{=}$ **Zustand** + **Bandinhalt** + **Kopfposition**

- Formal dargestellt als Tripel $K = (u, q, v) \in \Gamma^* \times Q \times \Gamma^+$

- u, v : String links/rechts vom Kopf q **Zustand**

- Nur der bereits ‘besuchte’ Teil des Bandes wird betrachtet

- Blanks am Anfang von u oder am Ende von v entfallen, wo möglich

Achtung: im Buch wird das Tripel als ein (!) String uqv geschrieben

- **Konfigurationsübergangsrelation** \vdash^*

- $(uZ, q, Xv) \vdash (u, p, ZYv),$ falls $\delta(q, X) = (p, Y, L)$

- $(u, q, Xv) \vdash (uY, p, v),$ falls $\delta(q, X) = (p, Y, R)$

Sonderfälle für Verhalten am Bandende

- $(\epsilon, q, Xv) \vdash (\epsilon, p, BYv),$ falls $\delta(q, X) = (p, Y, L)$

- $(uZ, q, X) \vdash (u, p, Z),$ falls $\delta(q, X) = (p, B, L)$

- $(u, q, X) \vdash (uY, p, B),$ falls $\delta(q, X) = (p, Y, R)$

- $(\epsilon, q, Xv) \vdash (\epsilon, p, v),$ falls $\delta(q, X) = (p, B, R)$

RÜCKBLICK: ARBEITSWEISE VON TURINGMASCHINEN

● **Konfiguration** $\hat{=}$ **Zustand** + **Bandinhalt** + **Kopfposition**

– Formal dargestellt als Tripel $K = (u, q, v) \in \Gamma^* \times Q \times \Gamma^+$

· u, v : String links/rechts vom Kopf q **Zustand**

– Nur der bereits ‘besuchte’ Teil des Bandes wird betrachtet

Blanks am Anfang von u oder am Ende von v **entfallen**, wo möglich

Achtung: im Buch wird das Tripel als ein (!) String uqv geschrieben

● **Konfigurationsübergangsrelation** \vdash^*

– $(uZ, q, Xv) \vdash (u, p, ZYv)$, falls $\delta(q, X) = (p, Y, L)$

– $(u, q, Xv) \vdash (uY, p, v)$, falls $\delta(q, X) = (p, Y, R)$

Sonderfälle für Verhalten am Bandende

– $(\epsilon, q, Xv) \vdash (\epsilon, p, BYv)$, falls $\delta(q, X) = (p, Y, L)$

– $(uZ, q, X) \vdash (u, p, Z)$, falls $\delta(q, X) = (p, B, L)$

– $(u, q, X) \vdash (uY, p, B)$, falls $\delta(q, X) = (p, Y, R)$

– $(\epsilon, q, Xv) \vdash (\epsilon, p, v)$, falls $\delta(q, X) = (p, B, R)$

$K_1 \vdash^* K_2$, falls $K_1=K_2$ oder es gibt ein K mit $K_1 \vdash K$ und $K \vdash^* K_2$

Definition analog für nichtdeterministische Maschinen

RÜCKBLICK: SPRACHE EINER TURINGMASCHINE

- **Akzeptierte Sprache**

- Menge der Eingaben, für die \vdash^* zu akzeptierendem Zustand führt

$$L(M) = \{w \in \Sigma^* \mid \exists p \in F. \exists u, v \in \Gamma^*. (\epsilon, q_0, w) \vdash^* (u, p, v)\}$$

- Bei Einhalten der Konvention hält M im akzeptierenden Zustand an

Definition identisch für nichtdeterministische Maschinen

DTMs akzeptieren dieselben Sprachen wie NTMs (exponentielle Simulation)

RÜCKBLICK: SPRACHE EINER TURINGMASCHINE

- **Akzeptierte Sprache**

- Menge der Eingaben, für die \vdash^* zu akzeptierendem Zustand führt

$$L(M) = \{w \in \Sigma^* \mid \exists p \in F. \exists u, v \in \Gamma^*. (\epsilon, q_0, w) \vdash^* (u, p, v)\}$$

- Bei Einhalten der Konvention hält M im akzeptierenden Zustand an

Definition identisch für nichtdeterministische Maschinen

DTMs akzeptieren dieselben Sprachen wie NTMs (exponentielle Simulation)

- **Semi-entscheidbare Sprache $\hat{=}$ Typ-0 Sprache**

- Sprache, die von einer Turingmaschine M akzeptiert wird

- Alternative Bezeichnung: **(rekursiv) aufzählbare Sprache**

RÜCKBLICK: SPRACHE EINER TURINGMASCHINE

- **Akzeptierte Sprache**

- Menge der Eingaben, für die \vdash^* zu akzeptierendem Zustand führt

$$L(M) = \{w \in \Sigma^* \mid \exists p \in F. \exists u, v \in \Gamma^*. (\epsilon, q_0, w) \vdash^* (u, p, v)\}$$

- Bei Einhalten der Konvention hält M im akzeptierenden Zustand an

Definition identisch für nichtdeterministische Maschinen

DTMs akzeptieren dieselben Sprachen wie NTMs (exponentielle Simulation)

- **Semi-entscheidbare Sprache** $\hat{=}$ **Typ-0 Sprache**

- Sprache, die von einer Turingmaschine M akzeptiert wird

- Alternative Bezeichnung: **(rekursiv) aufzählbare Sprache**

- **Entscheidbare Sprache** (auch: **rekursive Sprache**)

- Sprache, die von einer Turingmaschine M akzeptiert wird,
die bei jeder Eingabe terminiert

- **Datenregister speichern Werte aus Menge Δ**
 - Simulation durch erweiterte Zustandsmenge $Q' := Q \times \Delta^k$
- **Mehrspur-Maschinen mit k Datenspuren**
 - Simulation durch erweitertes Bandalphabet $\Sigma' := \Sigma^k$
- **Mehrband-Maschinen mit k unabhängigen Bändern**
 - Simulation mit $2k+1$ Spuren: Inhalt, Kopfmarker + Endmarker
- **Unterprogramme**
 - Simulation wie bei Unterprogrammen in Assemblersprachen
- **Beschränkte Modelle für Beweise**
 - Halbseitig unendliches Band kann beidseitiges Band simulieren
 - Binäres Bandalphabet $\Gamma = \{1, B\}$ kann jedes Alphabet codieren
 - 2 Stacks können jede Konfiguration einer Turingmaschine simulieren

Genauso leistungsfähig wie konventionelle Computer

NEU: ZEIT- UND PLATZBEDARF VON TURINGMASCHINEN

- **Rechenzeit** $t_M(w)$
 - Anzahl der Konfigurationsübergänge bis M bei Eingabe w anhält

NEU: ZEIT- UND PLATZBEDARF VON TURINGMASCHINEN

- **Rechenzeit** $t_M(w)$
 - Anzahl der Konfigurationsübergänge bis M bei Eingabe w anhält
- **Speicherbedarf** $s_M(w)$
 - Anzahl der Bandzellen, die M während der Berechnung aufsucht

NEU: ZEIT- UND PLATZBEDARF VON TURINGMASCHINEN

- **Rechenzeit** $t_M(w)$
 - Anzahl der Konfigurationsübergänge bis M bei Eingabe w anhält
- **Speicherbedarf** $s_M(w)$
 - Anzahl der Bandzellen, die M während der Berechnung aufsucht
- **Komplexität: Bedarf relativ zur Größe**
 - $T_M(n) = \max\{t_M(w) \mid |w|=n\}$ Maximaler Bedarf relativ zur Länge eines Eingabewortes (worst-case)
 - $S_M(n) = \max\{s_M(w) \mid |w|=n\}$
 - Die **Größenordnung** der Funktionen (linear, quadratisch, kubisch,...) ist **aussagekräftiger** als die genauen Werte ↪ Komplexitätstheorie (§6)

NEU: ZEIT- UND PLATZBEDARF VON TURINGMASCHINEN

- **Rechenzeit** $t_M(w)$

- Anzahl der Konfigurationsübergänge bis M bei Eingabe w anhält

- **Speicherbedarf** $s_M(w)$

- Anzahl der Bandzellen, die M während der Berechnung aufsucht

- **Komplexität: Bedarf relativ zur Größe**

- $T_M(n) = \max\{t_M(w) \mid |w|=n\}$

Maximaler Bedarf relativ zur Länge
eines Eingabewortes (worst-case)

- $S_M(n) = \max\{s_M(w) \mid |w|=n\}$

- Die **Größenordnung** der Funktionen (linear, quadratisch, kubisch,...)

- ist **aussagekräftiger** als die genauen Werte

↳ **Komplexitätstheorie (§6)**


- **Komplexität der Turingmaschine für $\{0^n 1^n \mid n \geq 1\}$**

- Zeitaufwand für Schleife q_0, q_1, q_2, q_0 : $2n$

- Gesamter **Zeitaufwand quadratisch** ($2n^2$)

- Platzbedarf nicht größer als die Eingabe

- **Lineare Speicherplatzkomplexität**



DIE BERECHNETE FUNKTION EINER TURINGMASCHINE

- **Turingmaschinen berechnen Funktionen auf Σ^***
 - Eingabe der Funktion wird aufs Band geschrieben
 - Bandinhalt wird durch Abarbeitung des Programms verändert
 - Wenn Maschine anhält, kann Bandinhalt ausgegeben werden
 - Akzeptierende Endzustände werden irrelevant (üblicherweise $F = \emptyset$)

Die ursprünglich vorgesehene Verwendung von Turingmaschinen

DIE BERECHNETE FUNKTION EINER TURINGMASCHINE

- **Turingmaschinen berechnen Funktionen auf Σ^***
 - Eingabe der Funktion wird aufs Band geschrieben
 - Bandinhalt wird durch Abarbeitung des Programms verändert
 - Wenn Maschine anhält, kann Bandinhalt ausgegeben werden
 - Akzeptierende Endzustände werden irrelevant (üblicherweise $F = \emptyset$)

Die ursprünglich vorgesehene Verwendung von Turingmaschinen

- **Formale Beschreibung mittels Konfigurationen**
 - Anfangskonfiguration: $\alpha(w) := (\epsilon, q_0, w)$
 - Rechenzeit: $t_M(w) := \max\{j \mid \alpha(w) \vdash^j (u, q, Xv) \wedge \delta(q, X) \text{ undefiniert}\}$
Undefiniert falls dieses Maximum nicht existiert, d.h. M hält nicht
 - Ausgabefunktion: $\omega(u, q, v) := v|_{\Sigma}$ (längster Präfix von v , der zu Σ^* gehört)
Ausgabe beginnt unter dem Kopf bis ein Symbol nicht aus Σ erreicht wird

DIE BERECHNETE FUNKTION EINER TURINGMASCHINE

- **Turingmaschinen berechnen Funktionen auf Σ^***

- Eingabe der Funktion wird aufs Band geschrieben
- Bandinhalt wird durch Abarbeitung des Programms verändert
- Wenn Maschine anhält, kann Bandinhalt ausgegeben werden
- Akzeptierende Endzustände werden irrelevant (üblicherweise $F = \emptyset$)

Die ursprünglich vorgesehene Verwendung von Turingmaschinen

- **Formale Beschreibung mittels Konfigurationen**

- Anfangskonfiguration: $\alpha(w) := (\epsilon, q_0, w)$
- Rechenzeit: $t_M(w) := \max\{j \mid \alpha(w) \vdash^j (u, q, Xv) \wedge \delta(q, X) \text{ undefiniert}\}$

Undefiniert falls dieses Maximum nicht existiert, d.h. M hält nicht

- Ausgabefunktion: $\omega(u, q, v) := v|_{\Sigma}$ (längster Präfix von v , der zu Σ^* gehört)

Ausgabe beginnt unter dem Kopf bis ein Symbol nicht aus Σ erreicht wird

- Berechnete Funktion: $f_M(w) := \{\omega(\kappa) \mid \alpha(w) \vdash^{t_M(w)} \kappa\}$

Genau dann definiert, wenn M auf w anhält

Für DTMs ist $f_M(w) = \omega(\kappa)$ für das eindeutig bestimmte κ mit $\alpha(w) \vdash^{t_M(w)} \kappa$

BERECHNUNG MIT TURING-MASCHINEN AM BEISPIEL

- $M_1 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_2\})$ mit

δ	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	$(q_1, 1, L)$
q_1	$(q_1, 1, L)$	(q_2, B, R)
$* q_2$	—	—

Abarbeitungsbeispiel: $(\epsilon, q_0, 111)$

BERECHNUNG MIT TURING-MASCHINEN AM BEISPIEL

- $M_1 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_2\})$ mit

δ	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	$(q_1, 1, L)$
q_1	$(q_1, 1, L)$	(q_2, B, R)
$* q_2$	—	—

Abarbeitungsbeispiel: $(\epsilon, q_0, 111) \vdash^1 (1, q_0, 11)$

BERECHNUNG MIT TURING-MASCHINEN AM BEISPIEL

- $M_1 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_2\})$ mit

δ	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	$(q_1, 1, L)$
q_1	$(q_1, 1, L)$	(q_2, B, R)
$* q_2$	—	—

Abarbeitungsbeispiel: $(\epsilon, q_0, 111) \vdash^2 (11, q_0, 1)$

BERECHNUNG MIT TURING-MASCHINEN AM BEISPIEL

- $M_1 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_2\})$ mit

δ	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	$(q_1, 1, L)$
q_1	$(q_1, 1, L)$	(q_2, B, R)
$* q_2$	—	—

Abarbeitungsbeispiel: $(\epsilon, q_0, 111) \vdash^3 (111, q_0, B)$

BERECHNUNG MIT TURING-MASCHINEN AM BEISPIEL

- $M_1 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_2\})$ mit

δ	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	$(q_1, 1, L)$
q_1	$(q_1, 1, L)$	(q_2, B, R)
$* q_2$	—	—

Abarbeitungsbeispiel: $(\epsilon, q_0, 111) \vdash^4 (11, q_1, 11)$

BERECHNUNG MIT TURING-MASCHINEN AM BEISPIEL

- $M_1 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_2\})$ mit

δ	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	$(q_1, 1, L)$
q_1	$(q_1, 1, L)$	(q_2, B, R)
$* q_2$	—	—

Abarbeitungsbeispiel: $(\epsilon, q_0, 111) \vdash^5 (1, q_1, 111)$

BERECHNUNG MIT TURING-MASCHINEN AM BEISPIEL

- $M_1 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_2\})$ mit

δ	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	$(q_1, 1, L)$
q_1	$(q_1, 1, L)$	(q_2, B, R)
$* q_2$	—	—

Abarbeitungsbeispiel: $(\epsilon, q_0, 111) \vdash^6 (\epsilon, q_1, 1111)$

BERECHNUNG MIT TURING-MASCHINEN AM BEISPIEL

- $M_1 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_2\})$ mit

δ	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	$(q_1, 1, L)$
q_1	$(q_1, 1, L)$	(q_2, B, R)
$* q_2$	—	—

Abarbeitungsbeispiel: $(\epsilon, q_0, 111) \vdash^7 (\epsilon, q_1, B1111)$

BERECHNUNG MIT TURING-MASCHINEN AM BEISPIEL

- $M_1 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_2\})$ mit

δ	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	$(q_1, 1, L)$
q_1	$(q_1, 1, L)$	(q_2, B, R)
$* q_2$	—	—

Abarbeitungsbeispiel: $(\epsilon, q_0, 111) \vdash^8 (\epsilon, q_2, 1111)$

BERECHNUNG MIT TURING-MASCHINEN AM BEISPIEL

- $M_1 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_2\})$ mit

δ	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	$(q_1, 1, L)$
q_1	$(q_1, 1, L)$	(q_2, B, R)
$* q_2$	—	—

Abarbeitungsbeispiel: $(\epsilon, q_0, 111) \vdash^8 (\epsilon, q_2, 1111)$

Fügt am Ende eines Wortes $w \in \{1\}^*$ eine 1 an (“Bierdeckelmaschine”)

BERECHNUNG MIT TURING-MASCHINEN AM BEISPIEL

- $M_1 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_2\})$ mit

δ	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	$(q_1, 1, L)$
q_1	$(q_1, 1, L)$	(q_2, B, R)
$* q_2$	—	—

Abarbeitungsbeispiel: $(\epsilon, q_0, 111) \vdash^8 (\epsilon, q_2, 1111)$

Fügt am Ende eines Wortes $w \in \{1\}^*$ eine 1 an (“Bierdeckelmaschine”)

- **Mathematische Analyse:**

– Anfangskonfiguration: $\alpha(1^n) = (\epsilon, q_0, 1^n)$

BERECHNUNG MIT TURING-MASCHINEN AM BEISPIEL

- $M_1 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_2\})$ mit

δ	1	B
$\rightarrow q_0$	($q_0, 1, R$)	($q_1, 1, L$)
q_1	($q_1, 1, L$)	(q_2, B, R)
* q_2	—	—

Abarbeitungsbeispiel: $(\epsilon, q_0, 111) \vdash^8 (\epsilon, q_2, 1111)$

Fügt am Ende eines Wortes $w \in \{1\}^*$ eine 1 an (“Bierdeckelmaschine”)

- **Mathematische Analyse:**

- Anfangskonfiguration: $\alpha(1^n) = (\epsilon, q_0, 1^n)$

- Nachfolgekonfigurationen: $\alpha(1^n) \vdash (1, q_0, 1^{n-1}) \vdash^{n-1} (1^n, q_0, B)$
 $\vdash (1^{n-1}, q_1, 11) \vdash^n (\epsilon, q_1, B1^{n+1}) \vdash (\epsilon, q_2, 1^{n+1})$

BERECHNUNG MIT TURING-MASCHINEN AM BEISPIEL

- $M_1 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_2\})$ mit

δ_1	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	$(q_1, 1, L)$
q_1	$(q_1, 1, L)$	(q_2, B, R)
* q_2	—	—

Abarbeitungsbeispiel: $(\epsilon, q_0, 111) \vdash^8 (\epsilon, q_2, 1111)$

Fügt am Ende eines Wortes $w \in \{1\}^*$ eine 1 an (“Bierdeckelmaschine”)

- **Mathematische Analyse:**

- Anfangskonfiguration: $\alpha(1^n) = (\epsilon, q_0, 1^n)$
- Nachfolgekonfigurationen: $\alpha(1^n) \vdash (1, q_0, 1^{n-1}) \vdash^{n-1} (1^n, q_0, B)$
 $\vdash (1^{n-1}, q_1, 11) \vdash^n (\epsilon, q_1, B1^{n+1}) \vdash (\epsilon, q_2, 1^{n+1})$
- Terminierung: $\max\{j \mid \alpha(w) \vdash^j (u, q, Xv) \wedge \delta(q, X) \text{ undefiniert}\}$
 $= 2n + 2$
- Ergebnis: $\alpha(1^n) \vdash^{2n+2} (\epsilon, q_2, 1^{n+1})$

BERECHNUNG MIT TURING-MASCHINEN AM BEISPIEL

- $M_1 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_2\})$ mit

δ_1	1	B
$\rightarrow q_0$	($q_0, 1, R$)	($q_1, 1, L$)
q_1	($q_1, 1, L$)	(q_2, B, R)
* q_2	—	—

Abarbeitungsbeispiel: $(\epsilon, q_0, 111) \vdash^8 (\epsilon, q_2, 1111)$

Fügt am Ende eines Wortes $w \in \{1\}^*$ eine 1 an (“Bierdeckelmaschine”)

- **Mathematische Analyse:**

- Anfangskonfiguration: $\alpha(1^n) = (\epsilon, q_0, 1^n)$
- Nachfolgekonfigurationen: $\alpha(1^n) \vdash (1, q_0, 1^{n-1}) \vdash^{n-1} (1^n, q_0, B)$
 $\vdash (1^{n-1}, q_1, 11) \vdash^n (\epsilon, q_1, B1^{n+1}) \vdash (\epsilon, q_2, 1^{n+1})$
- Terminierung: $\max\{j \mid \alpha(w) \vdash^j (u, q, Xv) \wedge \delta(q, X) \text{ undefiniert}\}$
 $= 2n+2$
- Ergebnis: $\alpha(1^n) \vdash^{2n+2} (\epsilon, q_2, 1^{n+1})$
- Ausgabefunktion: $\omega(\epsilon, q_2, 1^{n+1}) = 1^{n+1}$

$f_{M_1}(1^n) = 1^{n+1}$ für alle n , Definitionsbereich $\{1\}^*$, Wertebereich $\{1\}^+$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN

- $M_2 = (\{q_0, q_1\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_2, q_0, B, \{q_1\})$

mit

δ_2	1	B
$\rightarrow q_0$	(q_0, B, R)	(q_1, B, L)
$* q_1$	—	—

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN

- $M_2 = (\{q_0, q_1\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_1\})$

mit

δ	1	B
$\rightarrow q_0$	(q_0, B, R)	(q_1, B, L)
$* q_1$	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$(\epsilon, q_0, 111)$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN

- $M_2 = (\{q_0, q_1\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_2, q_0, B, \{q_1\})$

mit

δ_2	1	B
$\rightarrow q_0$	(q_0, B, R)	(q_1, B, L)
$* q_1$	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 111) \vdash^1 (\epsilon, q_0, 11)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN

- $M_2 = (\{q_0, q_1\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_2, q_0, B, \{q_1\})$

mit

δ_2	1	B
$\rightarrow q_0$	(q_0, B, R)	(q_1, B, L)
$* q_1$	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 111) \vdash^2 (\epsilon, q_0, 1)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN

- $M_2 = (\{q_0, q_1\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_2, q_0, B, \{q_1\})$

mit

δ_2	1	B
$\rightarrow q_0$	(q_0, B, R)	(q_1, B, L)
$* q_1$	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 111) \vdash^3 (\epsilon, q_0, B)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN

- $M_2 = (\{q_0, q_1\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_2, q_0, B, \{q_1\})$

mit

δ_2	1	B
$\rightarrow q_0$	(q_0, B, R)	(q_1, B, L)
$* q_1$	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 111) \vdash^4 (\epsilon, q_1, B)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN

- $M_2 = (\{q_0, q_1\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_2, q_0, B, \{q_1\})$

mit

δ_2	1	B
$\rightarrow q_0$	(q_0, B, R)	(q_1, B, L)
$* q_1$	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 111) \vdash^4 (\epsilon, q_1, B)$$

Löscht ein Wort vom Band: $f_{M_2}(w) = \epsilon$ für alle $w \in \{1\}^*$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN

- $M_2 = (\{q_0, q_1\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_2, q_0, B, \{q_1\})$

mit

δ_2	1	B
$\rightarrow q_0$	(q_0, B, R)	(q_1, B, L)
* q_1	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 111) \vdash^4 (\epsilon, q_1, B)$$

Löscht ein Wort vom Band: $f_{M_2}(w) = \epsilon$ für alle $w \in \{1\}^*$

- $M_3 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_3, q_0, B, \{q_2\})$

mit

δ_3	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_1, 1, R)$	(q_2, B, R)
q_1	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, R)
* q_2	—	—

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN

- $M_2 = (\{q_0, q_1\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_2, q_0, B, \{q_1\})$

mit

δ_2	1	B
$\rightarrow q_0$	(q_0, B, R)	(q_1, B, L)
* q_1	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 111) \vdash^4 (\epsilon, q_1, B)$$

Löscht ein Wort vom Band: $f_{M_2}(w) = \epsilon$ für alle $w \in \{1\}^*$

- $M_3 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_3, q_0, B, \{q_2\})$

mit

δ_3	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_1, 1, R)$	(q_2, B, R)
q_1	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, R)
* q_2	—	—

Abarbeitungsbeispiele:

$$(\epsilon, q_0, 1111)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN

- $M_2 = (\{q_0, q_1\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_2, q_0, B, \{q_1\})$

mit

δ_2	1	B
$\rightarrow q_0$	(q_0, B, R)	(q_1, B, L)
$* q_1$	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 111) \vdash^4 (\epsilon, q_1, B)$$

Löscht ein Wort vom Band: $f_{M_2}(w) = \epsilon$ für alle $w \in \{1\}^*$

- $M_3 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_3, q_0, B, \{q_2\})$

mit

δ_3	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_1, 1, R)$	(q_2, B, R)
q_1	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, R)
$* q_2$	—	—

Abarbeitungsbeispiele:

$$(\epsilon, q_0, 1111) \vdash^1 (1, q_1, 111)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN

- $M_2 = (\{q_0, q_1\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_2, q_0, B, \{q_1\})$

mit

δ_2	1	B
$\rightarrow q_0$	(q_0, B, R)	(q_1, B, L)
$* q_1$	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 111) \vdash^4 (\epsilon, q_1, B)$$

Löscht ein Wort vom Band: $f_{M_2}(w) = \epsilon$ für alle $w \in \{1\}^*$

- $M_3 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_3, q_0, B, \{q_2\})$

mit

δ_3	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_1, 1, R)$	(q_2, B, R)
q_1	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, R)
$* q_2$	—	—

Abarbeitungsbeispiele:

$$(\epsilon, q_0, 1111) \vdash^2 (11, q_0, 11)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN

- $M_2 = (\{q_0, q_1\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_2, q_0, B, \{q_1\})$

mit

δ_2	1	B
$\rightarrow q_0$	(q_0, B, R)	(q_1, B, L)
* q_1	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 111) \vdash^4 (\epsilon, q_1, B)$$

Löscht ein Wort vom Band: $f_{M_2}(w) = \epsilon$ für alle $w \in \{1\}^*$

- $M_3 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_3, q_0, B, \{q_2\})$

mit

δ_3	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_1, 1, R)$	(q_2, B, R)
q_1	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, R)
* q_2	—	—

Abarbeitungsbeispiele:

$$(\epsilon, q_0, 1111) \vdash^3 (111, q_1, 1)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN

- $M_2 = (\{q_0, q_1\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_2, q_0, B, \{q_1\})$

mit

δ_2	1	B
$\rightarrow q_0$	(q_0, B, R)	(q_1, B, L)
* q_1	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 111) \vdash^4 (\epsilon, q_1, B)$$

Löscht ein Wort vom Band: $f_{M_2}(w) = \epsilon$ für alle $w \in \{1\}^*$

- $M_3 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_3, q_0, B, \{q_2\})$

mit

δ_3	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_1, 1, R)$	(q_2, B, R)
q_1	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, R)
* q_2	—	—

Abarbeitungsbeispiele:

$$(\epsilon, q_0, 1111) \vdash^4 (1111, q_0, B)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN

- $M_2 = (\{q_0, q_1\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_2, q_0, B, \{q_1\})$

mit

δ_2	1	B
$\rightarrow q_0$	(q_0, B, R)	(q_1, B, L)
* q_1	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 111) \vdash^4 (\epsilon, q_1, B)$$

Löscht ein Wort vom Band: $f_{M_2}(w) = \epsilon$ für alle $w \in \{1\}^*$

- $M_3 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_3, q_0, B, \{q_2\})$

mit

δ_3	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_1, 1, R)$	(q_2, B, R)
q_1	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, R)
* q_2	—	—

Abarbeitungsbeispiele:

$$(\epsilon, q_0, 1111) \vdash^5 (1111B, q_2, B)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN

- $M_2 = (\{q_0, q_1\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_2, q_0, B, \{q_1\})$

mit

δ_2	1	B
$\rightarrow q_0$	(q_0, B, R)	(q_1, B, L)
* q_1	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 111) \vdash^4 (\epsilon, q_1, B)$$

Löscht ein Wort vom Band: $f_{M_2}(w) = \epsilon$ für alle $w \in \{1\}^*$

- $M_3 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_3, q_0, B, \{q_2\})$

mit

δ_3	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_1, 1, R)$	(q_2, B, R)
q_1	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, R)
* q_2	—	—

Abarbeitungsbeispiele:

$$(\epsilon, q_0, 1111) \vdash^5 (1111B, q_2, B)$$

$$(\epsilon, q_0, 111)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN

- $M_2 = (\{q_0, q_1\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_2, q_0, B, \{q_1\})$

mit

δ_2	1	B
$\rightarrow q_0$	(q_0, B, R)	(q_1, B, L)
$* q_1$	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 111) \vdash^4 (\epsilon, q_1, B)$$

Löscht ein Wort vom Band: $f_{M_2}(w) = \epsilon$ für alle $w \in \{1\}^*$

- $M_3 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_3, q_0, B, \{q_2\})$

mit

δ_3	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_1, 1, R)$	(q_2, B, R)
q_1	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, R)
$* q_2$	—	—

Abarbeitungsbeispiele:

$$(\epsilon, q_0, 1111) \vdash^5 (1111B, q_2, B)$$

$$(\epsilon, q_0, 111) \vdash^1 (1, q_1, 11)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN

- $M_2 = (\{q_0, q_1\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_2, q_0, B, \{q_1\})$

mit

δ_2	1	B
$\rightarrow q_0$	(q_0, B, R)	(q_1, B, L)
$* q_1$	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 111) \vdash^4 (\epsilon, q_1, B)$$

Löscht ein Wort vom Band: $f_{M_2}(w) = \epsilon$ für alle $w \in \{1\}^*$

- $M_3 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_3, q_0, B, \{q_2\})$

mit

δ_3	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_1, 1, R)$	(q_2, B, R)
q_1	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, R)
$* q_2$	—	—

Abarbeitungsbeispiele:

$$(\epsilon, q_0, 1111) \vdash^5 (1111B, q_2, B)$$

$$(\epsilon, q_0, 111) \vdash^2 (11, q_0, 1)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN

- $M_2 = (\{q_0, q_1\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_2, q_0, B, \{q_1\})$

mit

δ_2	1	B
$\rightarrow q_0$	(q_0, B, R)	(q_1, B, L)
* q_1	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 111) \vdash^4 (\epsilon, q_1, B)$$

Löscht ein Wort vom Band: $f_{M_2}(w) = \epsilon$ für alle $w \in \{1\}^*$

- $M_3 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_3, q_0, B, \{q_2\})$

mit

δ_3	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_1, 1, R)$	(q_2, B, R)
q_1	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, R)
* q_2	—	—

Abarbeitungsbeispiele:

$$(\epsilon, q_0, 1111) \vdash^5 (1111B, q_2, B)$$

$$(\epsilon, q_0, 111) \vdash^3 (111, q_1, B)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN

- $M_2 = (\{q_0, q_1\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_2, q_0, B, \{q_1\})$

mit

δ_2	1	B
$\rightarrow q_0$	(q_0, B, R)	(q_1, B, L)
$* q_1$	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 111) \vdash^4 (\epsilon, q_1, B)$$

Löscht ein Wort vom Band: $f_{M_2}(w) = \epsilon$ für alle $w \in \{1\}^*$

- $M_3 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_3, q_0, B, \{q_2\})$

mit

δ_3	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_1, 1, R)$	(q_2, B, R)
q_1	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, R)
$* q_2$	—	—

Abarbeitungsbeispiele:

$$(\epsilon, q_0, 1111) \vdash^5 (1111B, q_2, B)$$

$$(\epsilon, q_0, 111) \vdash^4 (111B, q_1, B)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN

- $M_2 = (\{q_0, q_1\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_2, q_0, B, \{q_1\})$

mit

δ_2	1	B
$\rightarrow q_0$	(q_0, B, R)	(q_1, B, L)
$* q_1$	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 111) \vdash^4 (\epsilon, q_1, B)$$

Löscht ein Wort vom Band: $f_{M_2}(w) = \epsilon$ für alle $w \in \{1\}^*$

- $M_3 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_3, q_0, B, \{q_2\})$

mit

δ_3	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_1, 1, R)$	(q_2, B, R)
q_1	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, R)
$* q_2$	—	—

Abarbeitungsbeispiele:

$$(\epsilon, q_0, 1111) \vdash^5 (1111B, q_2, B)$$

$$(\epsilon, q_0, 111) \vdash^5 (111BB, q_1, B)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN

- $M_2 = (\{q_0, q_1\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_2, q_0, B, \{q_1\})$

mit

δ_2	1	B
$\rightarrow q_0$	(q_0, B, R)	(q_1, B, L)
* q_1	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 111) \vdash^4 (\epsilon, q_1, B)$$

Löscht ein Wort vom Band: $f_{M_2}(w) = \epsilon$ für alle $w \in \{1\}^*$

- $M_3 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_3, q_0, B, \{q_2\})$

mit

δ_3	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_1, 1, R)$	(q_2, B, R)
q_1	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, R)
* q_2	—	—

Abarbeitungsbeispiele:

$$(\epsilon, q_0, 1111) \vdash^5 (1111B, q_2, B)$$

$$(\epsilon, q_0, 111) \vdash^6 (111BBB, q_1, B)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN

- $M_2 = (\{q_0, q_1\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_2, q_0, B, \{q_1\})$

mit

δ_2	1	B
$\rightarrow q_0$	(q_0, B, R)	(q_1, B, L)
* q_1	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 111) \vdash^4 (\epsilon, q_1, B)$$

Löscht ein Wort vom Band: $f_{M_2}(w) = \epsilon$ für alle $w \in \{1\}^*$

- $M_3 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_3, q_0, B, \{q_2\})$

mit

δ_3	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_1, 1, R)$	(q_2, B, R)
q_1	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, R)
* q_2	—	—

Abarbeitungsbeispiele:

$$(\epsilon, q_0, 1111) \vdash^5 (1111B, q_2, B)$$

$$(\epsilon, q_0, 111) \vdash^7 (111BBBB, q_1, B)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN

- $M_2 = (\{q_0, q_1\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_2, q_0, B, \{q_1\})$

mit

δ_2	1	B
$\rightarrow q_0$	(q_0, B, R)	(q_1, B, L)
* q_1	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 111) \vdash^4 (\epsilon, q_1, B)$$

Löscht ein Wort vom Band: $f_{M_2}(w) = \epsilon$ für alle $w \in \{1\}^*$

- $M_3 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_3, q_0, B, \{q_2\})$

mit

δ_3	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_1, 1, R)$	(q_2, B, R)
q_1	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, R)
* q_2	—	—

Abarbeitungsbeispiele:

$$(\epsilon, q_0, 1111) \vdash^5 (1111B, q_2, B)$$

$$(\epsilon, q_0, 111) \vdash^8 (111BBBBB, q_1, B)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN

- $M_2 = (\{q_0, q_1\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_2, q_0, B, \{q_1\})$

mit

δ_2	1	B
$\rightarrow q_0$	(q_0, B, R)	(q_1, B, L)
$* q_1$	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 111) \vdash^4 (\epsilon, q_1, B)$$

Löscht ein Wort vom Band: $f_{M_2}(w) = \epsilon$ für alle $w \in \{1\}^*$

- $M_3 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_3, q_0, B, \{q_2\})$

mit

δ_3	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_1, 1, R)$	(q_2, B, R)
q_1	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, R)
$* q_2$	—	—

Abarbeitungsbeispiele:

$$(\epsilon, q_0, 1111) \vdash^5 (1111B, q_2, B)$$

$$(\epsilon, q_0, 111) \vdash^n (111BBB\dots BB, q_1, B)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN

- $M_2 = (\{q_0, q_1\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_2, q_0, B, \{q_1\})$

mit

δ_2	1	B
$\rightarrow q_0$	(q_0, B, R)	(q_1, B, L)
$* q_1$	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 111) \vdash^4 (\epsilon, q_1, B)$$

Löscht ein Wort vom Band: $f_{M_2}(w) = \epsilon$ für alle $w \in \{1\}^*$

- $M_3 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_3, q_0, B, \{q_2\})$

mit

δ_3	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_1, 1, R)$	(q_2, B, R)
q_1	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, R)
$* q_2$	—	—

Abarbeitungsbeispiele:

$$(\epsilon, q_0, 1111) \vdash^5 (1111B, q_2, B)$$

$$(\epsilon, q_0, 111) \vdash^n (111BBB\dots BB, q_1, B)$$

Testet, ob Anzahl der Einsen in $w \in \{1\}^*$ gerade ist

$$f_{M_3}(1^n) = \begin{cases} \epsilon & \text{falls } n \text{ gerade,} \\ \perp & \text{sonst} \end{cases} \quad (\perp \text{ steht für "undefiniert"})$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN II

- $M_4 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_4, q_0, B, \{q_4\})$

mit

δ_4	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	(q_2, B, R)	(q_4, B, R)
q_2	$(q_2, 1, R)$	$(q_3, 1, L)$
q_3	$(q_3, 1, L)$	$(q_1, 1, L)$
$* q_4$	—	—

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN II

- $M_4 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_4, q_0, B, \{q_4\})$

mit

δ_4	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_1, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	(q_2, B, R)	(q_4, B, R)
q_2	$(q_2, 1, R)$	$(q_3, 1, L)$
q_3	$(q_3, 1, L)$	$(q_1, 1, L)$
$* q_4$	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$(\epsilon, q_0, 11)$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN II

- $M_4 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_4, q_0, B, \{q_4\})$

mit

δ_4	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	(q_2, B, R)	(q_4, B, R)
q_2	$(q_2, 1, R)$	$(q_3, 1, L)$
q_3	$(q_3, 1, L)$	$(q_1, 1, L)$
$* q_4$	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 11) \vdash^1 (1, q_0, 1)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN II

- $M_4 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_4, q_0, B, \{q_4\})$

mit

δ_4	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	(q_2, B, R)	(q_4, B, R)
q_2	$(q_2, 1, R)$	$(q_3, 1, L)$
q_3	$(q_3, 1, L)$	$(q_1, 1, L)$
$* q_4$	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 11) \vdash^2 (11, q_0, B)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN II

- $M_4 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_4, q_0, B, \{q_4\})$

mit

δ_4	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	(q_2, B, R)	(q_4, B, R)
q_2	$(q_2, 1, R)$	$(q_3, 1, L)$
q_3	$(q_3, 1, L)$	$(q_1, 1, L)$
$* q_4$	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 11) \vdash^3 (1, q_1, 1)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN II

- $M_4 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_4, q_0, B, \{q_4\})$

mit

δ_4	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	(q_2, B, R)	(q_4, B, R)
q_2	$(q_2, 1, R)$	$(q_3, 1, L)$
q_3	$(q_3, 1, L)$	$(q_1, 1, L)$
$* q_4$	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 11) \vdash^4 (1B, q_2, B)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN II

- $M_4 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_4, q_0, B, \{q_4\})$

mit

δ_4	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	(q_2, B, R)	(q_4, B, R)
q_2	$(q_2, 1, R)$	$(q_3, 1, L)$
q_3	$(q_3, 1, L)$	$(q_1, 1, L)$
$* q_4$	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 11) \stackrel{5}{\vdash} (1, q_3, B1)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN II

- $M_4 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_4, q_0, B, \{q_4\})$

mit

δ_4	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	(q_2, B, R)	(q_4, B, R)
q_2	$(q_2, 1, R)$	$(q_3, 1, L)$
q_3	$(q_3, 1, L)$	$(q_1, 1, L)$
$* q_4$	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 11) \vdash^6 (\epsilon, q_1, 111)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN II

- $M_4 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_4, q_0, B, \{q_4\})$

mit

δ_4	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	(q_2, B, R)	(q_4, B, R)
q_2	$(q_2, 1, R)$	$(q_3, 1, L)$
q_3	$(q_3, 1, L)$	$(q_1, 1, L)$
* q_4	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 11) \vdash^7 (\epsilon, q_2, 11)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN II

- $M_4 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_4, q_0, B, \{q_4\})$

mit

δ_4	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	(q_2, B, R)	(q_4, B, R)
q_2	$(q_2, 1, R)$	$(q_3, 1, L)$
q_3	$(q_3, 1, L)$	$(q_1, 1, L)$
$* q_4$	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 11) \vdash^{\delta} (1, q_2, 1)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN II

- $M_4 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_4, q_0, B, \{q_4\})$

mit

δ_4	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	(q_2, B, R)	(q_4, B, R)
q_2	$(q_2, 1, R)$	$(q_3, 1, L)$
q_3	$(q_3, 1, L)$	$(q_1, 1, L)$
$* q_4$	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 11) \vdash^9 (11, q_2, B)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN II

- $M_4 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_4, q_0, B, \{q_4\})$

mit

δ_4	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	(q_2, B, R)	(q_4, B, R)
q_2	$(q_2, 1, R)$	$(q_3, 1, L)$
q_3	$(q_3, 1, L)$	$(q_1, 1, L)$
$* q_4$	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 11) \vdash^{10} (1, q_3, 11)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN II

- $M_4 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_4, q_0, B, \{q_4\})$

mit

δ_4	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	(q_2, B, R)	(q_4, B, R)
q_2	$(q_2, 1, R)$	$(q_3, 1, L)$
q_3	$(q_3, 1, L)$	$(q_1, 1, L)$
$* q_4$	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 11) \vdash^{11} (\epsilon, q_3, 111)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN II

- $M_4 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_4, q_0, B, \{q_4\})$

mit

δ_4	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	(q_2, B, R)	(q_4, B, R)
q_2	$(q_2, 1, R)$	$(q_3, 1, L)$
q_3	$(q_3, 1, L)$	$(q_1, 1, L)$
$* q_4$	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 11) \vdash^{12} (\epsilon, q_3, B111)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN II

- $M_4 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_4, q_0, B, \{q_4\})$

mit

δ_4	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	(q_2, B, R)	(q_4, B, R)
q_2	$(q_2, 1, R)$	$(q_3, 1, L)$
q_3	$(q_3, 1, L)$	$(q_1, 1, L)$
$* q_4$	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 11) \vdash^{13} (\epsilon, q_1, B1111)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN II

- $M_4 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_4, q_0, B, \{q_4\})$

mit

δ_4	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	(q_2, B, R)	(q_4, B, R)
q_2	$(q_2, 1, R)$	$(q_3, 1, L)$
q_3	$(q_3, 1, L)$	$(q_1, 1, L)$
$* q_4$	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 11) \vdash^{14} (\epsilon, q_4, 1111)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN II

- $M_4 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_4, q_0, B, \{q_4\})$

mit

δ_4	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_1, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	(q_2, B, R)	(q_4, B, R)
q_2	$(q_2, 1, R)$	$(q_3, 1, L)$
q_3	$(q_3, 1, L)$	$(q_1, 1, L)$
* q_4	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 11) \vdash^{14} (\epsilon, q_4, 1111)$$

Verdoppelt Anzahl der Einsen: $f_{M_4}(1^n) = 1^{2n}$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN II

- $M_4 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_4, q_0, B, \{q_4\})$

mit

δ_4	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	(q_2, B, R)	(q_4, B, R)
q_2	$(q_2, 1, R)$	$(q_3, 1, L)$
q_3	$(q_3, 1, L)$	$(q_1, 1, L)$
* q_4	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 11) \vdash^{14} (\epsilon, q_4, 1111)$$

Verdoppelt Anzahl der Einsen: $f_{M_4}(1^n) = 1^{2n}$

- $M_5 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta_5, q_0, B, \{q_3\})$

mit

δ_5	0	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 0, R)$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	$(q_2, 1, L)$	$(q_1, 0, L)$	$(q_2, 1, L)$
q_2	$(q_2, 0, L)$	$(q_2, 1, L)$	(q_3, B, R)
* q_3	—	—	—

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN II

- $M_4 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_4, q_0, B, \{q_4\})$

mit

δ_4	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	(q_2, B, R)	(q_4, B, R)
q_2	$(q_2, 1, R)$	$(q_3, 1, L)$
q_3	$(q_3, 1, L)$	$(q_1, 1, L)$
* q_4	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 11) \vdash^{14} (\epsilon, q_4, 1111)$$

Verdoppelt Anzahl der Einsen: $f_{M_4}(1^n) = 1^{2n}$

- $M_5 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta_5, q_0, B, \{q_3\})$

mit

δ_5	0	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 0, R)$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	$(q_2, 1, L)$	$(q_1, 0, L)$	$(q_2, 1, L)$
q_2	$(q_2, 0, L)$	$(q_2, 1, L)$	(q_3, B, R)
* q_3	—	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 10011)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN II

- $M_4 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_4, q_0, B, \{q_4\})$

mit

δ_4	1	B
→ q_0	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	(q_2, B, R)	(q_4, B, R)
q_2	$(q_2, 1, R)$	$(q_3, 1, L)$
q_3	$(q_3, 1, L)$	$(q_1, 1, L)$
* q_4	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 11) \vdash^{14} (\epsilon, q_4, 1111)$$

Verdoppelt Anzahl der Einsen: $f_{M_4}(1^n) = 1^{2n}$

- $M_5 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta_5, q_0, B, \{q_3\})$

mit

δ_5	0	1	B
→ q_0	$(q_0, 0, R)$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	$(q_2, 1, L)$	$(q_1, 0, L)$	$(q_2, 1, L)$
q_2	$(q_2, 0, L)$	$(q_2, 1, L)$	(q_3, B, R)
* q_3	—	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 10011) \vdash^1 (1, q_0, 0011)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN II

- $M_4 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_4, q_0, B, \{q_4\})$

mit

δ_4	1	B
→ q_0	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	(q_2, B, R)	(q_4, B, R)
q_2	$(q_2, 1, R)$	$(q_3, 1, L)$
q_3	$(q_3, 1, L)$	$(q_1, 1, L)$
* q_4	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 11) \vdash^{14} (\epsilon, q_4, 1111)$$

Verdoppelt Anzahl der Einsen: $f_{M_4}(1^n) = 1^{2n}$

- $M_5 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta_5, q_0, B, \{q_3\})$

mit

δ_5	0	1	B
→ q_0	$(q_0, 0, R)$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	$(q_2, 1, L)$	$(q_1, 0, L)$	$(q_2, 1, L)$
q_2	$(q_2, 0, L)$	$(q_2, 1, L)$	(q_3, B, R)
* q_3	—	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 10011) \vdash^2 (10, q_0, 011)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN II

- $M_4 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_4, q_0, B, \{q_4\})$

mit

δ_4	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	(q_2, B, R)	(q_4, B, R)
q_2	$(q_2, 1, R)$	$(q_3, 1, L)$
q_3	$(q_3, 1, L)$	$(q_1, 1, L)$
* q_4	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 11) \vdash^{14} (\epsilon, q_4, 1111)$$

Verdoppelt Anzahl der Einsen: $f_{M_4}(1^n) = 1^{2n}$

- $M_5 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta_5, q_0, B, \{q_3\})$

mit

δ_5	0	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 0, R)$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	$(q_2, 1, L)$	$(q_1, 0, L)$	$(q_2, 1, L)$
q_2	$(q_2, 0, L)$	$(q_2, 1, L)$	(q_3, B, R)
* q_3	—	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 10011) \vdash^3 (100, q_0, 11)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN II

- $M_4 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_4, q_0, B, \{q_4\})$

mit

δ_4	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	(q_2, B, R)	(q_4, B, R)
q_2	$(q_2, 1, R)$	$(q_3, 1, L)$
q_3	$(q_3, 1, L)$	$(q_1, 1, L)$
* q_4	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 11) \vdash^{14} (\epsilon, q_4, 1111)$$

Verdoppelt Anzahl der Einsen: $f_{M_4}(1^n) = 1^{2n}$

- $M_5 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta_5, q_0, B, \{q_3\})$

mit

δ_5	0	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 0, R)$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	$(q_2, 1, L)$	$(q_1, 0, L)$	$(q_2, 1, L)$
q_2	$(q_2, 0, L)$	$(q_2, 1, L)$	(q_3, B, R)
* q_3	—	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 10011) \vdash^4 (1001, q_0, 1)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN II

- $M_4 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_4, q_0, B, \{q_4\})$

mit

δ_4	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	(q_2, B, R)	(q_4, B, R)
q_2	$(q_2, 1, R)$	$(q_3, 1, L)$
q_3	$(q_3, 1, L)$	$(q_1, 1, L)$
* q_4	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 11) \vdash^{14} (\epsilon, q_4, 1111)$$

Verdoppelt Anzahl der Einsen: $f_{M_4}(1^n) = 1^{2n}$

- $M_5 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta_5, q_0, B, \{q_3\})$

mit

δ_5	0	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 0, R)$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	$(q_2, 1, L)$	$(q_1, 0, L)$	$(q_2, 1, L)$
q_2	$(q_2, 0, L)$	$(q_2, 1, L)$	(q_3, B, R)
* q_3	—	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 10011) \vdash^5 (10011, q_0, B)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN II

- $M_4 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_4, q_0, B, \{q_4\})$

mit

δ_4	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	(q_2, B, R)	(q_4, B, R)
q_2	$(q_2, 1, R)$	$(q_3, 1, L)$
q_3	$(q_3, 1, L)$	$(q_1, 1, L)$
* q_4	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 11) \vdash^{14} (\epsilon, q_4, 1111)$$

Verdoppelt Anzahl der Einsen: $f_{M_4}(1^n) = 1^{2n}$

- $M_5 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta_5, q_0, B, \{q_3\})$

mit

δ_5	0	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 0, R)$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	$(q_2, 1, L)$	$(q_1, 0, L)$	$(q_2, 1, L)$
q_2	$(q_2, 0, L)$	$(q_2, 1, L)$	(q_3, B, R)
* q_3	—	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 10011) \vdash^6 (1001, q_1, 1)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN II

- $M_4 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_4, q_0, B, \{q_4\})$

mit

δ_4	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	(q_2, B, R)	(q_4, B, R)
q_2	$(q_2, 1, R)$	$(q_3, 1, L)$
q_3	$(q_3, 1, L)$	$(q_1, 1, L)$
* q_4	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 11) \vdash^{14} (\epsilon, q_4, 1111)$$

Verdoppelt Anzahl der Einsen: $f_{M_4}(1^n) = 1^{2n}$

- $M_5 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta_5, q_0, B, \{q_3\})$

mit

δ_5	0	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 0, R)$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	$(q_2, 1, L)$	$(q_1, 0, L)$	$(q_2, 1, L)$
q_2	$(q_2, 0, L)$	$(q_2, 1, L)$	(q_3, B, R)
* q_3	—	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 10011) \vdash^7 (100, q_1, 10)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN II

- $M_4 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_4, q_0, B, \{q_4\})$

mit

δ_4	1	B
→ q_0	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	(q_2, B, R)	(q_4, B, R)
q_2	$(q_2, 1, R)$	$(q_3, 1, L)$
q_3	$(q_3, 1, L)$	$(q_1, 1, L)$
* q_4	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 11) \vdash^{14} (\epsilon, q_4, 1111)$$

Verdoppelt Anzahl der Einsen: $f_{M_4}(1^n) = 1^{2n}$

- $M_5 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta_5, q_0, B, \{q_3\})$

mit

δ_5	0	1	B
→ q_0	$(q_0, 0, R)$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	$(q_2, 1, L)$	$(q_1, 0, L)$	$(q_2, 1, L)$
q_2	$(q_2, 0, L)$	$(q_2, 1, L)$	(q_3, B, R)
* q_3	—	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 10011) \vdash^8 (10, q_1, 000)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN II

- $M_4 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_4, q_0, B, \{q_4\})$

mit

δ_4	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	(q_2, B, R)	(q_4, B, R)
q_2	$(q_2, 1, R)$	$(q_3, 1, L)$
q_3	$(q_3, 1, L)$	$(q_1, 1, L)$
* q_4	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 11) \vdash^{14} (\epsilon, q_4, 1111)$$

Verdoppelt Anzahl der Einsen: $f_{M_4}(1^n) = 1^{2n}$

- $M_5 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta_5, q_0, B, \{q_3\})$

mit

δ_5	0	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 0, R)$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	$(q_2, 1, L)$	$(q_1, 0, L)$	$(q_2, 1, L)$
q_2	$(q_2, 0, L)$	$(q_2, 1, L)$	(q_3, B, R)
* q_3	—	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 10011) \vdash^9 (1, q_2, 0100)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN II

- $M_4 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_4, q_0, B, \{q_4\})$

mit

δ_4	1	B
→ q_0	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	(q_2, B, R)	(q_4, B, R)
q_2	$(q_2, 1, R)$	$(q_3, 1, L)$
q_3	$(q_3, 1, L)$	$(q_1, 1, L)$
* q_4	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 11) \vdash^{14} (\epsilon, q_4, 1111)$$

Verdoppelt Anzahl der Einsen: $f_{M_4}(1^n) = 1^{2n}$

- $M_5 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta_5, q_0, B, \{q_3\})$

mit

δ_5	0	1	B
→ q_0	$(q_0, 0, R)$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	$(q_2, 1, L)$	$(q_1, 0, L)$	$(q_2, 1, L)$
q_2	$(q_2, 0, L)$	$(q_2, 1, L)$	(q_3, B, R)
* q_3	—	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 10011) \vdash^{10} (\epsilon, q_2, 10100)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN II

- $M_4 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_4, q_0, B, \{q_4\})$

mit

δ_4	1	B
→ q_0	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	(q_2, B, R)	(q_4, B, R)
q_2	$(q_2, 1, R)$	$(q_3, 1, L)$
q_3	$(q_3, 1, L)$	$(q_1, 1, L)$
* q_4	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 11) \vdash^{14} (\epsilon, q_4, 1111)$$

Verdoppelt Anzahl der Einsen: $f_{M_4}(1^n) = 1^{2n}$

- $M_5 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta_5, q_0, B, \{q_3\})$

mit

δ_5	0	1	B
→ q_0	$(q_0, 0, R)$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	$(q_2, 1, L)$	$(q_1, 0, L)$	$(q_2, 1, L)$
q_2	$(q_2, 0, L)$	$(q_2, 1, L)$	(q_3, B, R)
* q_3	—	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 10011) \vdash^{11} (\epsilon, q_2, B10100)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN II

- $M_4 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_4, q_0, B, \{q_4\})$

mit

δ_4	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	(q_2, B, R)	(q_4, B, R)
q_2	$(q_2, 1, R)$	$(q_3, 1, L)$
q_3	$(q_3, 1, L)$	$(q_1, 1, L)$
* q_4	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 11) \vdash^{14} (\epsilon, q_4, 1111)$$

Verdoppelt Anzahl der Einsen: $f_{M_4}(1^n) = 1^{2n}$

- $M_5 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta_5, q_0, B, \{q_3\})$

mit

δ_5	0	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 0, R)$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	$(q_2, 1, L)$	$(q_1, 0, L)$	$(q_2, 1, L)$
q_2	$(q_2, 0, L)$	$(q_2, 1, L)$	(q_3, B, R)
* q_3	—	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 10011) \vdash^{12} (\epsilon, q_3, 10100)$$

BEISPIELE FÜR TURING-MASCHINEN II

- $M_4 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_4, q_0, B, \{q_4\})$

mit

δ_4	1	B
→ q_0	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	(q_2, B, R)	(q_4, B, R)
q_2	$(q_2, 1, R)$	$(q_3, 1, L)$
q_3	$(q_3, 1, L)$	$(q_1, 1, L)$
* q_4	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 11) \vdash^{14} (\epsilon, q_4, 1111)$$

Verdoppelt Anzahl der Einsen: $f_{M_4}(1^n) = 1^{2n}$

- $M_5 = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta_5, q_0, B, \{q_3\})$

mit

δ_5	0	1	B
→ q_0	$(q_0, 0, R)$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)
q_1	$(q_2, 1, L)$	$(q_1, 0, L)$	$(q_2, 1, L)$
q_2	$(q_2, 0, L)$	$(q_2, 1, L)$	(q_3, B, R)
* q_3	—	—	—

Abarbeitungsbeispiel:

$$(\epsilon, q_0, 10011) \vdash^{12} (\epsilon, q_3, 10100)$$

Addiert 1 auf die Binärdarstellung einer natürlichen Zahl

TURING-BERECHENBARE FUNKTIONEN

- $f: \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ **Turing-berechenbar**

- $f = f_M$ für eine Turingmaschine $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$ mit $\Delta \subseteq \Gamma$

\mathcal{T} : Menge der Turing-berechenbaren Funktionen

TURING-BERECHENBARE FUNKTIONEN

- $f: \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ **Turing-berechenbar**

– $f = f_M$ für eine Turingmaschine $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$ mit $\Delta \subseteq \Gamma$

\mathcal{T} : Menge der Turing-berechenbaren Funktionen

- **Berechenbarkeit auf Zahlen:** $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

$\hat{=}$ Berechenbarkeit von $f_r: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ mit $f_r(w) = r(f(r^{-1}(w)))$

wobei $r: \mathbb{N} \rightarrow \Sigma^*$ **injektive Repräsentation** von Zahlen durch Wörter

• **unäre** Darstellung $r_u: \mathbb{N} \rightarrow \{1\}^*$ mit $r_u(n) = 1^n$

• **binäre** Codierung $r_b: \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}^*$ (ohne führende Nullen)

TURING-BERECHENBARE FUNKTIONEN

- $f: \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ **Turing-berechenbar**

– $f = f_M$ für eine Turingmaschine $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$ mit $\Delta \subseteq \Gamma$

\mathcal{T} : Menge der Turing-berechenbaren Funktionen

- **Berechenbarkeit auf Zahlen:** $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

$\hat{=}$ Berechenbarkeit von $f_r: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ mit $f_r(w) = r(f(r^{-1}(w)))$

wobei $r: \mathbb{N} \rightarrow \Sigma^*$ **injektive Repräsentation** von Zahlen durch Wörter

• **unäre** Darstellung $r_u: \mathbb{N} \rightarrow \{1\}^*$ mit $r_u(n) = 1^n$

• **binäre** Codierung $r_b: \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}^*$ (ohne führende Nullen)

Berechenbarkeit auf anderen Mengen analog

BERECHENBARKEIT ARITHMETISCHER FUNKTIONEN

- **Nachfolgerfunktion** $s:\mathbb{N}\rightarrow\mathbb{N}$ mit $s(n) = n+1$
 - Bei unärer Codierung: berechne $s_u:\{1\}^*\rightarrow\{1\}^*$ mit $s_u(1^n) = 1^{n+1}$

BERECHENBARKEIT ARITHMETISCHER FUNKTIONEN

- **Nachfolgerfunktion** $s:\mathbb{N}\rightarrow\mathbb{N}$ mit $s(n) = n+1$
 - Bei unärer Codierung: berechne $s_u:\{1\}^*\rightarrow\{1\}^*$ mit $s_u(1^n) = 1^{n+1}$
 - Turingmaschine muß eine 1 anhängen: $s_u = f_{M_1}$

BERECHENBARKEIT ARITHMETISCHER FUNKTIONEN

- **Nachfolgerfunktion** $s:\mathbb{N}\rightarrow\mathbb{N}$ mit $s(n) = n+1$
 - Bei unärer Codierung: berechne $s_u:\{1\}^*\rightarrow\{1\}^*$ mit $s_u(1^n) = 1^{n+1}$
 - Turingmaschine muß eine 1 anhängen: $s_u = f_{M_1}$
 - Bei binärer Codierung: $s_b = f_{M_5}$
 - M muß Ziffern von rechts beginnend umwandeln, ggf. mit Übertrag

BERECHENBARKEIT ARITHMETISCHER FUNKTIONEN

- **Nachfolgerfunktion** $s:\mathbb{N}\rightarrow\mathbb{N}$ mit $s(n) = n+1$
 - Bei unärer Codierung: berechne $s_u:\{1\}^*\rightarrow\{1\}^*$ mit $s_u(1^n) = 1^{n+1}$
 - Turingmaschine muß eine 1 anhängen: $s_u = f_{M_1}$
 - Bei binärer Codierung: $s_b = f_{M_5}$
 - M muß Ziffern von rechts beginnend umwandeln, ggf. mit Übertrag
- **Division durch 2:** $div_2:\mathbb{N}\rightarrow\mathbb{N}$ mit $div_2(n) = \lfloor n/2 \rfloor$

BERECHENBARKEIT ARITHMETISCHER FUNKTIONEN

- **Nachfolgerfunktion** $s:\mathbb{N}\rightarrow\mathbb{N}$ mit $s(n) = n+1$
 - Bei unärer Codierung: berechne $s_u:\{1\}^*\rightarrow\{1\}^*$ mit $s_u(1^n) = 1^{n+1}$
 - Turingmaschine muß eine 1 anhängen: $s_u = f_{M_1}$
 - Bei binärer Codierung: $s_b = f_{M_5}$
 - M muß Ziffern von rechts beginnend umwandeln, ggf. mit Übertrag
- **Division durch 2:** $div_2:\mathbb{N}\rightarrow\mathbb{N}$ mit $div_2(n) = \lfloor n/2 \rfloor$
 - Bei unärer Codierung: M muß (analog zu M_4) je zwei Einsen löschen und eine neue hinter dem Ende des Wortes schreiben
 - Bei binärer Codierung: M muß nur die letzte Ziffer löschen

BERECHENBARKEIT ARITHMETISCHER FUNKTIONEN

- **Nachfolgerfunktion** $s:\mathbb{N}\rightarrow\mathbb{N}$ mit $s(n) = n+1$
 - Bei unärer Codierung: berechne $s_u:\{1\}^*\rightarrow\{1\}^*$ mit $s_u(1^n) = 1^{n+1}$
 - Turingmaschine muß eine 1 anhängen: $s_u = f_{M_1}$
 - Bei binärer Codierung: $s_b = f_{M_5}$
 - M muß Ziffern von rechts beginnend umwandeln, ggf. mit Übertrag
- **Division durch 2:** $div_2:\mathbb{N}\rightarrow\mathbb{N}$ mit $div_2(n) = \lfloor n/2 \rfloor$
 - Bei unärer Codierung: M muß (analog zu M_4) je zwei Einsen löschen und eine neue hinter dem Ende des Wortes schreiben
 - Bei binärer Codierung: M muß nur die letzte Ziffer löschen

**Komplexere arithmetische Operationen benötigen
Programmiertechniken für Turingmaschinen**

AKZEPTIEREN ODER BERECHNEN?

- **Jede Funktion ist als Menge beschreibbar**
 - **graph**(f) = $\{(x, y) \mid f(x) = y\}$

AKZEPTIEREN ODER BERECHNEN?

- **Jede Funktion ist als Menge beschreibbar**

- **graph**(f) = $\{(x, y) \mid f(x) = y\}$

Akzeptierende Maschinen erkennen Graphen berechenbarer Funktionen

f berechenbar \Leftrightarrow graph(f) semi-entscheidbar \mapsto nächste Folie

AKZEPTIEREN ODER BERECHNEN?

- **Jede Funktion ist als Menge beschreibbar**

- $\text{graph}(f) = \{(x, y) \mid f(x) = y\}$

Akzeptierende Maschinen erkennen Graphen berechenbarer Funktionen

f berechenbar $\Leftrightarrow \text{graph}(f)$ semi-entscheidbar \mapsto nächste Folie

- **Jede Menge ist als Funktion beschreibbar**

- $\chi_L(w) = \begin{cases} 1 & \text{falls } w \in L, \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$ **Charakteristische Funktion** der Sprache L

- $\psi_L(w) = \begin{cases} 1 & \text{falls } w \in L, \\ \perp & \text{sonst} \end{cases}$ **Partiell-charakteristische Funktion** von L

AKZEPTIEREN ODER BERECHNEN?

- **Jede Funktion ist als Menge beschreibbar**

- **graph**(f) = $\{(x, y) \mid f(x) = y\}$

Akzeptierende Maschinen erkennen Graphen berechenbarer Funktionen

f berechenbar \Leftrightarrow graph(f) semi-entscheidbar \mapsto nächste Folie

- **Jede Menge ist als Funktion beschreibbar**

- $\chi_L(w) = \begin{cases} 1 & \text{falls } w \in L, \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$ **Charakteristische Funktion** der Sprache L

- $\psi_L(w) = \begin{cases} 1 & \text{falls } w \in L, \\ \perp & \text{sonst} \end{cases}$ **Partiell-charakteristische Funktion** von L

Charakteristische Funktionen erkannter Sprachen sind berechenbar

L semi-entscheidbar $\Leftrightarrow \psi_L$ berechenbar

L entscheidbar $\Leftrightarrow \chi_L$ berechenbar \mapsto nächste Folie

AKZEPTIEREN VS. BERECHNEN: BEWEISIDEEN

Simuliere Abarbeitung der jeweils anderen Maschine

AKZEPTIEREN VS. BERECHNEN: BEWEISIDEEN

Simuliere Abarbeitung der jeweils anderen Maschine

- **f berechenbar $\Leftrightarrow \text{graph}(f)$ semi-entscheidbar**
 \Rightarrow : Bei Eingabe (w, v) “teste” ob $f(w) = v$ ergibt

Simuliere Abarbeitung der jeweils anderen Maschine

- **f berechenbar $\Leftrightarrow \text{graph}(f)$ semi-entscheidbar**

\Rightarrow : Bei Eingabe (w, v) “teste” ob $f(w) = v$ ergibt

\Leftarrow : Bei Eingabe w suche das “erste” Wort v mit $(w, v) \in \text{graph}(f)$

Suche muß Werte für w, v und Rechenzeitgrenze simultan durchlaufen !!

Maschinen müssen nicht bei jeder Eingabe anhalten

Simuliere Abarbeitung der jeweils anderen Maschine

- **f berechenbar $\Leftrightarrow \text{graph}(f)$ semi-entscheidbar**

\Rightarrow : Bei Eingabe (w, v) “teste” ob $f(w) = v$ ergibt

\Leftarrow : Bei Eingabe w suche das “erste” Wort v mit $(w, v) \in \text{graph}(f)$

Suche muß Werte für w, v und Rechenzeitgrenze simultan durchlaufen !!

Maschinen müssen nicht bei jeder Eingabe anhalten

- **L semi-entscheidbar $\Leftrightarrow \psi_L$ berechenbar**

\Rightarrow : Bei Eingabe w “teste” ob w akzeptiert wird und gebe ggf. 1 aus

Simuliere Abarbeitung der jeweils anderen Maschine

- **f berechenbar $\Leftrightarrow \text{graph}(f)$ semi-entscheidbar**

\Rightarrow : Bei Eingabe (w, v) “teste” ob $f(w) = v$ ergibt

\Leftarrow : Bei Eingabe w suche das “erste” Wort v mit $(w, v) \in \text{graph}(f)$

Suche muß Werte für w, v und Rechenzeitgrenze simultan durchlaufen !!

Maschinen müssen nicht bei jeder Eingabe anhalten

- **L semi-entscheidbar $\Leftrightarrow \psi_L$ berechenbar**

\Rightarrow : Bei Eingabe w “teste” ob w akzeptiert wird und gebe ggf. 1 aus

\Leftarrow : Bei Eingabe w “teste” ob $\psi_L(w) = 1$ ergibt

Maschinen müssen nicht bei jeder Eingabe anhalten

Simuliere Abarbeitung der jeweils anderen Maschine

- **f berechenbar $\Leftrightarrow \text{graph}(f)$ semi-entscheidbar**

\Rightarrow : Bei Eingabe (w, v) “teste” ob $f(w) = v$ ergibt

\Leftarrow : Bei Eingabe w suche das “erste” Wort v mit $(w, v) \in \text{graph}(f)$

Suche muß Werte für w, v und Rechenzeitgrenze simultan durchlaufen !!

Maschinen müssen nicht bei jeder Eingabe anhalten

- **L semi-entscheidbar $\Leftrightarrow \psi_L$ berechenbar**

\Rightarrow : Bei Eingabe w “teste” ob w akzeptiert wird und gebe ggf. 1 aus

\Leftarrow : Bei Eingabe w “teste” ob $\psi_L(w) = 1$ ergibt

Maschinen müssen nicht bei jeder Eingabe anhalten

- **L entscheidbar $\Leftrightarrow \chi_L$ berechenbar**

– Wie oben, aber beide Maschinen müssen bei jeder Eingabe anhalten